

## Configuración del Asesor de Contenido de Internet Explorer 6.0 o superior

Puedes obtener información acerca de esta herramienta directamente desde la página web de Microsoft: <http://www.microsoft.com/spain/windows/ie/using/howto/contentadv/config.mspx>


- ! En el menú “Herramientas” escoge “Opciones de Internet”
- ! En la pestaña de “Contenido” encontrarás una sección llamada “Asesor de contenido”
- ! Presiona el botón “Habilitar”




- ! Presiona el botón “Crear Contraseña” para crear una contraseña con la que evitarás que los menores puedan acceder y cambiar la configuración del asesor de contenido.

Esta contraseña también la utilizarás para agregar páginas bloqueadas a la lista de “páginas permitidas” y para activar o desactivar la función de control de contenido del explorador

- ! Es recomendable bloquear el contenido que no tenga clasificación. Para esto debes dejar en blanco la opción “Los usuarios pueden ver sitios web sin clasificación”



- ! Introduce una contraseña que sea difícil de averiguar
- ! Introduce algo que te ayude a recordar tu contraseña.



- ! En la sección "Sistemas de Clasificación" encontrarás una lista de los filtros activos.

Estos son los que revisan la página y catalogan el contenido. Por defecto aparecerá "ICRA3" (Asociación de Clasificación de Contenido de Internet)



- ! Al presionar aceptar dos veces obtendrás un mensaje informándote que el asesor de contenido está activado.



- ! Al ingresar una página con contenido no apto o que no pueda ser clasificada, obtendrás un mensaje como el que se muestra en la imagen.
- ! Puedes agregar las páginas que estén sin clasificación y que consideres adecuadas con la opción "Permitir que siempre se vea esta página web" o "Permitir que siempre se vea este sitio web" si deseas que se vean todas las páginas de un sitio (ej. Mipunto.com) o permitir la página por una sola vez.
- ! Para desbloquear la página debes introducir la contraseña configurada anteriormente.



- ! Si deseas desactivar el Asesor de contenidos debes ingresar al menú de Herramientas -> Opciones de Internet y presionar el botón “deshabilitar” en la sección “Asesor de Contenidos” introduciendo tu contraseña.
- ! Recibirás un mensaje advirtiéndote que el Asesor de contenidos fue desactivado.

